

lease**link**

Instrukcja obsługi aplikacji **leaselink 2.0**
dla administratora sklepu na platformie
Shoper.pl

Projekt	leaselink 2.0
Wersja	1.6
Autor	LeaseLink
Ostatnia aktualizacja	14.02.2022

1. Spis treści


1.	Spis treści	2
2.	Instalacja aplikacji.....	3
2.1	Instalacja.....	3
2.2	Uruchamianie.....	3
2.3	Aktywacja.....	3
2.4	Widok administracji.....	4
3.	Konfiguracja.....	6
3.1	Dodawanie statusów zamówień	6
3.2	Dodawanie LeaseLink jako nowej metody płatności.....	7
3.3	Łączenie płatności Lease link z dostawami.....	8
3.4	Udostępnianie płatności Lease link	10
4.	Warstwa marketingowa.....	10
4.1	Slide button.....	10
4.2	Calculate button	11
4.3	Export kategorii.....	14
4.4	Resetowanie ustawień	14
5.	Warstwa sprzedażowa	14
5.1	Dokonywanie zakupów.....	14
5.2	Finalizacja koszyka przy pomocy płatności Lease link	15
6.	Kontakt.....	17

2. Instalacja aplikacji

2.1 Instalacja

Z poziomu panelu administratora *.shoparena.pl/admin należy w tym celu otworzyć zakładkę „Aplikacje” oraz zainstalować aplikację **lease**link** 2.0**. Po instalacji należy wejść do zakładki „Moje Aplikacje”.

2.2 Uruchamianie

Aby przejść do ustawień należy kliknąć w ikonę aplikacji 



Uwaga: Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji przesyłane są dane sklepu oraz kategorie pierwszego oraz drugiego poziomu niezbędne do obliczania kalkulacji leasingu w sklepie.

2.3 Aktywacja

Następnym krokiem jest aktywacja aplikacji przy pomocy specjalnego klucza (API KEY) oraz identyfikatora partnera (EXTERNAD ID).

Wartości te można uzyskać po poprawnej weryfikacji administratora sklepu, drogą mailową.

Uwaga: Proces weryfikacji i mapowania kategorii może trwać nawet kilka dni.

Obługa sklepu

Zwiększaj sprzedaż

Raporty i statystyki

Wygląd i treści

Dodatki i integracje

- Aplikacje
- Moje aplikacje**
- Allegro
- Integracje z partnerami
- Integracje własne
- Inne integracje
- Webhooki
- Powiązane ▾

Ustawienia

lease**link**

AKTYWACJA APLIKACJI

API KEY:

Podaj klucz (API KEY) podany w wiadomości e-mail

EXTERNAL ID:

Podaj identyfikator partnera (externalId) podany w wiadomości e-mail

URL:

Podaj pełen adres sklepu np. https://mojsklep.pl

*Jeżeli nie otrzymałeś klucza API KEY lub identyfikatora externalId prosimy o kontakt na adres mailowy support@lease**link**.pl*

AKTYWUJ

2.4 Widok administracji

Po wpisaniu poprawnego klucza API KEY oraz EXTERNAL ID użytkownik zobaczy ostatni widok jakim jest panel administracyjny wtyczki

lease**link**

ZAPISZ ZMIANY

APLIKACJA

Włączona

INSTRUKCJA, KONTAKT

INSTRUKCJA [Link do instrukcj w formie PDF.](#)DANE KONTAKTOWE
e-mail: support@leaselink.pl
tel: (22) 69 00 666.
kom: +48 538 223 356

DANE PARTNERA

API KEY:

UWAGA: podanie błędnego identyfikatora Api Key uniemożliwi poprawne finalizowanie zamówienia przy pomocy płatności leasingiem w sklepie.

EXTERNAL ID:

UWAGA: podanie błędnego identyfikatora externalid będzie skutkowało niepoprawnym działaniem kalkulatora oraz slide button w sklepie.

URL:

UWAGA: Podaj pełen adres sklepu np. https://mojsklep.pl

SLIDE BUTTON

Włączony

Przyleganie przycisku

Odsunięcie:

UWAGA: odsunięcie w pixelach, działa względem górnej lub dolnej krawędzi, zgodnie z ustawieniami powyżej.

CALCULATE BUTTON

Włączony	<input type="checkbox"/>
Rozmiar	<input type="text" value="Normalny"/>
Wygląd	<input type="text" value="Normalny"/>
Tło strzałki	<input type="text" value="Szare"/>
Animacja hover	<input checked="" type="checkbox"/>
Preloader	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaokrąglenia rogów	<input checked="" type="checkbox"/>
Wyłączenie stylowania	<input type="checkbox"/>
Przesyłaj kategorię produktu	<input checked="" type="checkbox"/>

Przesyłaj do kalkulatora kategorię produktu.

Renderowanie:

Selektor css dla elementu po którym ma być dołączany przycisk.

Podgląd

ZAPISZ ZMIANY

EXPORT KATEGORII

W przypadku gdy zostały dodane nowe kategorie w sklepie, prosimy o ich przesłanie w celu zmapowania.

UWAGA: Jeśli nowoutworzona kategoria nie zostanie zmapowana nie będzie możliwości wyświetlenia przycisku kalkulatora dla nowej kategorii.

EXPORTUJ KATEGORIE

RESET

Usuwanie wszystkich zapisanych danych.

UWAGA: Wszystkie dane przechowywane w sklepie zostaną usunięte i aplikacja będzie wymagała ponownej aktywacji.

RESETUJ

© Copyright Leaselink 2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3. Konfiguracja

Do umożliwienia klientom sklepu skorzystania z możliwości zakupów poprzez platformę LeaseLink.pl należy dodać w panelu administracyjnym następujące elementy:

- odpowiednie statusy
- metodę płatności (*LeaseLink Płatności*),

3.1 Dodawanie statusów zamówień

Domyślnie Shoper udostępnia kilka statusów, które można przypisać do zamówienia.

Aplikacja **lease**link** 2.0** posiada własne statusy, które należy dodać do panelu administracyjnego.

Statusy należy dodać ręcznie w zakładce *Ustawienia* → *Obsługa zamówień* → *Statusy zamówień*. Wtedy możliwe jest dokładne zmapowanie statusów LeaseLink na statusy Shoper.

Lista statusów niezbędnych do komunikacji:

Nazwa statusu	Typ	Aktywność
przetwarzane (LeaseLink)	Nowe	TAK
można wysłać (LeaseLink)	W realizacji	TAK
umowa podpisana (LeaseLink)	W realizacji	TAK
brakuje danych (LeaseLink)	W realizacji	TAK
zakończone (LeaseLink)	Zamknięte (zrealizowane)	TAK

Opcjonalnie sugerujemy dodać kolor o kodzie #AA6FAA lub #822a85 w celu prostszego rozróżniania statusów pochodzących z platformy Leaselink.pl

Uwaga: Statusy muszą mieć **dokładnie** takie same nazwy jak podane powyżej w przeciwnym razie komunikaty o zmianie statusu nie będą dochodziły do sklepu administratora.

3.2 Dodawanie LeaseLink jako nowej metody płatności

Ponieważ aplikacja **leaselink 2.0** symuluje płatności, należy dodać metodę, która pozwoli na jej rozpoznanie.

1. W panelu administracyjnym adres_url_twojego_sklepu.pl należy otworzyć zakładkę *Ustawienia* → *Obsługa zamówień* → *Formy płatności*.
2. Przyciskiem „Dodaj płatność” otwieramy podstronę z konfiguracją płatności.
3. W ustawieniach wybieramy:
 - a. Typ płatności: gotówka
 - b. Nazwa: **Leaselink Płatności**
 - c. Opis: (Oferta tylko dla firm)
 - d. Aktywność: Tak
 - e. Obsługiwane waluty: PLN – złoty polski

Uwaga! NAZWA musi być dokładnie taka sama, aby płatność została rozpoznana.

The screenshot displays the admin interface for configuring a payment method. On the left is a dark sidebar with navigation options: 'Obsługa sklepu', 'Zwiększaj sprzedaż', 'Raporty i statystyki', 'Wygląd i treści', 'Dodatki i integracje', and 'Ustawienia' (highlighted). Under 'Ustawienia', there are sub-menus: 'Ogólne', 'Obsługa zamówień', 'Zamówienia i koszyk', 'Formy płatności' (selected), 'Faktury', 'Statusy zamówień', 'Formy dostawy', 'Strefy dostaw', 'Ustawienia rejestracji', and 'Tagi zamówienia'. The main content area is titled 'Edytuj płatność: Leaselink Płatności' and includes a breadcrumb 'przejdź do: Płatności' and a 'WIĘCEJ' dropdown. The configuration is divided into two sections: 'Dane podstawowe' and 'Obsługiwane waluty'. In 'Dane podstawowe', 'Typ płatności' is set to 'gotówka'. The 'Nazwa' field contains 'Leaselink Płatności' and the 'Opis' field contains 'Oferta tylko dla firm'. The 'Aktywność' toggle is turned on. In the 'Obsługiwane waluty' section, 'Wybierz waluty:' lists 'PLN - Złoty polski' (checked), 'USD - Dolar amerykański', 'EUR - Euro', and 'GBP - Funt szterling'.

3.3 Łączenie płatności Leaselink z dostawami.

W trakcie procesu finalizacji zakupu, użytkownik ma możliwość wyboru rodzaju płatności, gotówka, przelew, itp. Po dodaniu metody płatności **Leaselink Płatności**, aby była ona widoczna w sklepie należy powiązać ją z usługą dostawy.

Przechodzimy do strony z dostawami (*Ustawienia* → *Obsługa zamówień* → *Formy dostawy*). Otrzymamy listę dostaw wraz z informacją nt. podpiętych płatności (kolumna - Obsługiwane płatności).

Ustawienia										
Ogólne										
Obsługa zamówień										
Zamówienia i koszyk										
Formy płatności										
Faktury										
Statusy zamówień										
Formy dostawy										
Strefy dostaw										
Ustawienia rejestracji										
Tagi zamówienia										
Tagi klientów										
Powiązane										
Produkty										
Ustawienia regionalne										
Zaawansowane										
Zadania i historia maili										
<input type="checkbox"/>	ID	Nazwa	Koszt dostawy	Maks. waga	Maks. kwota	Obsługiwane płatności	Aktywność	Domyślny	Akcje	
<input type="checkbox"/>	13	InPost Paczkomaty 24/7 (InPost)	0,00 zł	25,00 kg	-	Gotówka, Przelew natychmiastowy, mBank mRaty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	14	Paczkomaty Paczka w Weekend (InPost: Paczkomaty)	0,00 zł	25,00 kg	-	Gotówka, Przelew natychmiastowy, mBank mRaty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	10	Poczta Polska (Poczta Polska)	0,00 zł	-	-	Gotówka, Przelew natychmiastowy, mBank mRaty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	12	InPost Kurier (InPost)	0,00 zł	25,00 kg	-	Gotówka, Przelew natychmiastowy, mBank mRaty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	15	Apaczka kurier (Apaczka)	0,00 zł	-	-	Gotówka, Przelew natychmiastowy, mBank mRaty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	1	odbiór osobisty (Odbiór osobisty)	0,00 zł	-	-	Gotówka, Przelew natychmiastowy, mBank mRaty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Następnie wybieramy akcję „Edytuj”

	<input type="checkbox"/>	13	InPost Paczkomaty 24/7 (InPost)	0,00 zł	25,00 kg	-	Gotówka, Przelew natychmiastowy, mBank mRaty	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	14	Paczkomaty Paczka w Weekend (InPost: Paczkomaty)	0,00 zł	25,00 kg	-	Gotówka, Przelew natychmiastowy, mBank mRaty			

[Edytuj](#)

[Usuń](#)

Po przejściu do kolejnego widoku w sekcji „Dane podstawowe” należy zaznaczyć dodaną metodę płatności **Leaselink Płatności**.

The screenshot shows the 'Edytuj dostawę: InPost Paczkomaty 24/7 (id: 13)' page. The left sidebar contains navigation options like 'Ustawienia' and 'Formy dostawy'. The main content area is titled 'Dane podstawowe' and includes fields for 'Nazwa' (filled with 'InPost Paczkomaty 24/7'), 'Opis', and 'Typ' (set to 'InPost'). Under 'OBŚLUGIWANE PŁATNOŚCI', several payment methods are listed with checkboxes and input fields for amounts and currencies. A red arrow points to the 'Leaselink Płatności' option, which is checked.

Uwaga: Do pola z kwotą płatności nie wpisujemy żadnej wartości.

Czynności z punktów 1,2 oraz 3 powtarzamy dla pozostałych, dostępnych dostaw.

3.4 Udostępnianie płatności LeaseLink.

Podczas wybierania metody płatności w koszyku pojawia się również możliwość wyboru płatności jaką jest LeaseLink. Jest to płatność dodana ręcznie przez administratora.

Dostawa:		Płatność:
<input type="radio"/> Paczkomaty Paczkomaty InPost	9,50 zł	<input checked="" type="radio"/> Leaselink Płatności (Oferta tylko dla firm)
<input checked="" type="radio"/> odbiór osobisty odbiór w siedzibie firmy	0,00 zł	<input type="radio"/> Gotówka

Ta opcja jest widoczna zawsze, niezależnie od tego, czy na dany produkt/zamówienie jest w rzeczywistości dostępna ta metoda.

Uwaga: W związku z powyższym płatność (Leaselink Płatności) nie zostanie usunięta automatycznie po usunięciu aplikacji integrującej ze sklepu. Co oznacza, że płatność musi zostać usunięta przez administratora sklepu.

4. Warstwa marketingowa.

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków tj.

1. aktywacji aplikacji z użyciem API KEY i EXTERNAL ID
2. wykonania czynności niezbędnych do poprawnego działania aplikacji w sklepie tj.
 - dodaniu odpowiednich statusów
 - dodaniu metody płatności

na stronie sklepu powinien wyświetlić się slide button.

4.1 Slide button

Slide button jako element informacyjny pojawia się w całym sklepie prócz podstron koszyka i potwierdzenia zamówienia. Domyślnie pojawia się w formie zwiniętej. Po najechaniu, rozwija się jego zawartość.



Uwaga: Slide button wyświetla się nawet w wypadku, gdy przycisk kalkulatora nie zostaje wyświetlony. Co oznacza, że brakuje odpowiedniego mapowania kategorii produktu po stronie platformy LeaseLink.pl

Istnieje możliwość włączenia/wyłączenia widoczności przycisku, zmiany miejsca wyświetlania (lewo, prawo, góra, dół) i odsunięcia przycisku od wybranej krawędzi. Wartość odsunięcia należy podawać w pixelach.

SLIDE BUTTON



Po zmianie konfiguracji należy zapisać zmiany klikając w przycisk ZAPISZ ZMIANY.

ZAPISZ ZMIANY

Zmiany zostały zapisane

Uwaga: Zmiany będą widoczne na sklepie tylko i wyłącznie po kliknięciu przycisku.

4.2 Calculate button

Kolejnym elementem jest kalkulator rat leasingu. Umieszczony na każdej ze stron z produktem, dla którego zostanie wygenerowana kalkulacja. Aby wyświetlić pełen kalkulator należy kliknąć w przycisk umieszczony pod szczegółami produktu. W etykiecie przycisku wyświetla się proponowana rata miesięczna leasingu dla przedmiotu.

W LEASINGU OD 61,49 ZŁ →

Kliknięcie w przycisk wywołuje okno z rozszerzonym widokiem kalkulatora.

lease**link**

Kup i korzystaj! Zapłać tak jak lubisz!

Buty ECCO Soft

Zakup od razu wprowadź w koszty firmy, a nam zapłać po 1 - 18 miesiącach.

Raty dla firm	LUB	Płatność odroczone
<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 12 x 61.49 zł brutto + 15% opłaty wstępnej		Odbierz zakupy teraz, a zapłać za <input type="text" value="30"/> dni Całkowity koszt: 43.05 zł/brutto

Przedstawione kalkulacje nie wyczerpują wszystkich dostępnych wariantów i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Nie doliczamy żadnych dodatkowych opłat z tytułu ubezpieczenia oraz rozpatrzenia wniosku.

DOPASUJ OFERTĘ



Dowiedz się więcej...

KORZYŚCI ▾

O NAS ▾

F.A.Q

JAK TO DZIAŁA

☎ 22 69 00 666

✉ link@leaselink.pl

Uwaga: Kalkulator rat leasingu wyświetla się tylko wtedy, gdy kategorie sklepu zostały zmapowane przez platformę LeaseLink.pl oraz kwota produktu wynosi minimalnie 500 zł.

Uwaga: Jeśli kalkulator nie wyświetla się na stronie produktu należy skontaktować się z pomocą techniczną platformy LeaseLink.pl w celu dodania mapowania kategorii dla danego sklepu.

CALCULATE BUTTON

Włączony	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozmiar	<input type="text" value="Normalny"/>
Wygląd	<input type="text" value="Normalny"/>
Tło strzałki	<input type="text" value="Szare"/>
Animacja hover	<input checked="" type="checkbox"/>
Preloader	<input checked="" type="checkbox"/>
Zaokrąglenia rogów	<input checked="" type="checkbox"/>
Wyłączenie stylowania	<input type="checkbox"/>
Pokazuj ilość rat	<input type="checkbox"/>
Przesyłaj kategorię produktu	<input checked="" type="checkbox"/>

Przesyłaj do kalkulatora kategorię produktu.

Renderowanie:

Selektor css dla elementu po którym ma być dołączany przycisk.

Podgląd

W LEASINGU OD 23.71 ZŁ ➔

Istnieje możliwość zmiany włączenia / wyłączenia widoczności przycisku w sklepie, zmiany rozmiaru przycisku: normalny / pomniejszony, wyglądu: normalny / odwrócony (kolory), tło strzałki: szare / białe.

Dodatkowo istnieje możliwość: włączenia / wyłączenia animacji po najechaniu na przycisk, włączenie / wyłączenie preloadera, zaokrąglenia rogów przycisku. Stylowanie przycisku można całkowicie wyłączyć.

W polu Renderowanie domyślnie wpisana jest klasa CSS, po której ma być wyświetlany przycisk. Wszystkie zmiany można na bieżąco zobaczyć w polu Podgląd.

Po zmianie konfiguracji należy zapisać zmiany klikając w przycisk ZAPISZ ZMIANY.

leaselink

ZAPISZ ZMIANY

Zmiany zostały zapisane



Uwaga: Zmiany będą widoczne na sklepie tylko i wyłącznie po kliknięciu przycisku.

4.3 Export kategorii

EXPORT KATEGORII

W przypadku gdy zostały dodane nowe kategorie w sklepie, prosimy o ich przesłanie w celu zmapowania.

UWAGA: Jeśli nowoutworzona kategoria nie zostanie zmapowana nie będzie możliwości wyświetlenia przycisku kalkulatora dla nowej kategorii.

EXPORTUJ KATEGORIE

W przypadku gdy zostały dodane nowe kategorie w sklepie należy je przesłać do LeaseLink w celu zmapowania i poprawnego działania integracji.

Uwaga: Jeśli nowoutworzona kategoria nie zostanie zmapowana nie będzie możliwości wyświetlenia przycisku kalkulatora dla nowej kategorii.

4.4 Resetowanie ustawień

RESET

Usuwanie wszystkich zapisanych danych.

UWAGA: Wszystkie dane przechowywane w sklepie zostaną usunięte i aplikacja będzie wymagała ponownej aktywacji.

RESETUJ

Istnieje możliwość usunięcia wszystkich zapisanych ustawień aplikacji.

Uwaga: Usuniętych danych nie będzie można przywrócić.

5. Warstwa sprzedażowa

5.1 Dokonywanie zakupów

Użytkownik decydując się na zakup, dodaje towary do koszyka. Z tego poziomu może wybrać sposób dostawy oraz dokonać decyzji co do płatności.

W LEASINGU OD 61,49 ZŁ →

Jedną z opcji jest właśnie LeaseLink Płatności (Oferta tylko dla firm).

Dostawa:

- Paczkomaty Paczkomaty InPost **9,50 zł**
 odbiór osobisty odbiór w siedzibie firmy **0,00 zł**

Płatność:

- Lease**link** Płatności (Oferta tylko dla firm)
 Gotówka

Mam kupon rabatowy

Razem: 21 457,00 zł

Koszt dostawy: 9,50 zł

Do zapłaty: **21 466,50 zł**

kontynuuj zakupy

zamawiam »

Zamawiając przechodzimy do kolejnego punktu, w którym wg. standardowej ścieżki platformy Shoper.pl użytkownik może się zarejestrować, zalogować lub złożyć zamówienie bez zakładania konta.

Uwaga: Użytkownik MUSI posiadać numer identyfikacji podatkowej NIP w przeciwnym razie nie będzie możliwości realizacji płatności przedmiotów na które istnieje możliwość wzięcia ich w leasing, pomimo faktu, iż użytkownik stworzył zamówienie.

5.2 Finalizacja koszyka przy pomocy płatności LeaseLink

Po potwierdzeniu zakupu otrzymujemy informację podsumowującą zakup dokonany płatnością LeaseLink.

Potwierdzenie

Sfinalizuj zamówienie klikając przycisk poniżej.

FINALIZUJ TRANSAKCJĘ →

Po złożeniu zamówienie jest przez moment przetwarzane, następnie użytkownik jest przekierowany do strony LeaseLink (przekierowanie następuje również po kliknięciu odnośnika z e-maila).



Twoje zamówienie jest przetwarzane



Następnie użytkownik ma podgląd na podsumowanie zamówienia, wraz z wyliczeniem rat, opłat i innych szczegółów leasingowych.

Twoje zamówienie 10567e992ac2c1d893471af495313d65

LP.	NAZWA	CENA NETTO / BRUTTO	ILOŚĆ	VAT	WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO
1	Buty ze skóry dzika	1 634,71 (2 123,00)	1,00	23	1 634,71 (2 123,00)
				Razem:	1 634,71 (2 123,00)

Dostosuj parametry leasingu:

Okres	Opłata wstępna	Rodzaj umowy
6 mies.	15,00 %	leasing finansowy
12 mies.	25,00 %	Jaka jest różnica?
18 mies.	35,00 %	
24 mies.		

Twoja oferta:

Wartość opłat brutto

Miesięczna opłata: 127,36 zł

Opłata wstępna:	318,45 zł
Wartość wykupu:	0,00 zł
Liczba rat:	18
Roczny koszt leasingu:	325,26 PLN

Co to jest "roczny koszt leasingu"?

Powyższe wartości stanowią **WSZYSTKIE** opłaty związane z finansowaniem w naszej firmie. Nie doliczamy żadnych dodatkowych opłat za rozpatrzenie wniosku, ubezpieczenie itp.

POWRÓT DO OFERTY

KONTAKT Z LEASELINK

DALEJ

Po zdecydowaniu się na konkretną ofertę należy uzupełnić dane klienta oraz uiścić opłatę weryfikacyjną w wysokości 1 zł.

6. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań / uwag / wątpliwości zapraszamy do kontaktu.



Tel.: +48 22 69 00 666

E-mail: support@leaselink.pl

www: <https://leaselink.pl>